

# メールクライアント設定手順書

For Windows8.1 Outlook2013

## 目次

1. 対応 OS とバージョンについて ..... 3
2. Outlook 2013 の起動 ..... 3
3. 新メールサーバーの設定..... エラー! ブックマークが定義されていません。

## 1. 対応 OS とバージョンについて


本手順書は以下のバージョンを対象に記載しております。

OS	ブラウザ	メールクライアント
Windows 8.1	IE11 / FireFox35.1	OutLook2013


## 2. Outlook 2013 の起動

「画面左下の Windows マーク」⇒「スタートメニュー」⇒「アプリ」と辿り Outlook2013 を起動します。


※インストール状況によって手順が異なる場合があります。



インストール直後に Outlook2013 を起動した場合、Welcome to Outlook2013 画面が表示されますので、「Next」をクリックします。



Account Configuration の画面で「Yes」を選択して「Next」をクリックします。




3 章の「3-2」に進んでください。


### 3. 新メールサーバーの設定

※既に Outlook を利用されている場合は、ここから作業を開始してください。


3-1 Outlook の起動直後の画面上部の「FILE」タブをクリックし、Info メニューを表示し、「Add Account」をクリックします。




3-2 追加するアカウント画面では「Manual setup or additional server types」を選択し「Next」をクリックします。



3-3 Choose Service の画面では「POP or IMAP」にチェックを入れ「Next」をクリックします。



3-4 下記の表を参照して、必要な情報を入力し、新メールサーバーの設定値を入力してください。次に「More Settings」をクリックします




< 表 3-4 入力情報>

項目	説明	入力/選択する値
Your Name	名前	自分の名前を入力 ※英語でのフルネームを推奨します。
E-Mail Address	発行されたメールアドレス	ユーザー名@rcnp.osaka-u.ac.jp
Account Type	タイプ	IMAP
Incoming mail server	受信サーバー	imap4.rcnp.osaka-u.ac.jp
OutGoing mail server(SMTP)	送信サーバー	smtp.rcnp.osaka-u.ac.jp
Username	ユーザー名	ユーザー名
Password	発行されたパスワード	

「Remember password」にチェックを入れたときはメールアプリケーションがあなたのパスワードを覚えてくれるため便利ですが、パスワードの入力が必要ないため他人に勝手に使われる危険があります。従って、PC の利用にパスワードを設定するなど別のセキュリティ対策を行ってから使ってください。

3-5 Internet E-mail Setting の Outgoing Server タブを選択し、My outgoing Server(SMTP) requires authentication にチェックし、次に Use same settings as my incoming mail server を選択し「OK」をクリックします。



3-6 Internet E-mail Settings の画面の Advanced タブを選択して、以下の表に従い設定してください。設定後に OK をクリック

The screenshot shows the 'Internet E-mail Settings' dialog box with the 'Advanced' tab selected. The 'Incoming server (IMAP)' is set to 993 and the 'Outgoing server (SMTP)' is set to 587. Both are using encrypted connections: SSL for IMAP and TLS for SMTP. The 'OK' button is highlighted.

<表 3-6 入力情報>


項目	説明	入力/選択する値
Incomingserver(IMAP)	受信サーバーのポート番号	993
Use the followind type of encrypted connection	受信サーバーの暗号化方式	SSL
Outgoing server(SMTP)	送信サーバーのポート番号	587
Use the followind type of encrypted connection	送信サーバーの暗号化方式	TLS




3-7 設定のテストが行われます。

どちらも緑のチェックが入れば正しく設定されています。

Close をクリックし画面を閉じます。



3-8 画面表示が変わりますので「Finish」をクリックし設定を終えます。



3-9 Google は非サポートですが、新規で利用する場合は新メールサーバーの設定を参照して実施してください。